

공시체 계산기 — 아이폰 설치

앱스토어 없이 사파리로 설치합니다. 설치 후엔 인터넷 없이(지하에서도) 씁니다.

1 PC에서 주소 만들기 (한 번만)

PC 브라우저에서 `app.netlify.com/drop` 접속(무료 가입) →

pwa 폴더를 통째로 끌어다 놓기

→ 나오는 주소(`https://ooo.netlify.app`)를 기억.

2 아이폰 사파리로 그 주소 열기

주소를 카톡 「나에게 보내기」로 보내면 편합니다. 단 카톡에서 링크를 누르면 카톡 안 브라우저로 열리는데 거기선 설치가 안 됩니다 — 링크를

길게 눌러 「Safari로 열기」

.

3 홈 화면에 추가

사파리 하단

공유(1)

→

「홈 화면에 추가」

→ 추가. 홈의 「공시체」 아이콘으로 실행합니다.

첫 실행은 인터넷 되는 곳에서 한 번 하세요 — 그때 앱 전체가 폰에 저장되고, 이후엔 지하에서도 그대로 씁니다.

4 AI 기능 켜기 (선택)

웹 버전엔 보안상 API 키가 안 들어 있습니다. AI 어시스턴트를 처음 열면 나오는 입력창에 DeepSeek 키(`sk-...`)를, AI 검수는 화면 오른쪽 위

... 메뉴

에서 Gemini 키(`AQ....`)를 한 번만 붙여넣으면 됩니다. 키 없이도 계산·작업·사진·카톡은 전부 됩니다.

5 갱신할 때

PC에서 `node tools/build-pwa.js` → 같은 곳에 다시 올리기 → 아이폰에서 인터넷 되는 상태로 앱을 한 번 열면 자동 반영.

알아둘 것 · 데이터(작업·사진)는 그 아이폰 안에만 저장됩니다 — 안드로이드와 동기화 없음, 아이콘을 지우면 데이터도 삭제. 안드로이드 전용 기능(OCR 스캔·SD카드 저장·용량 표시)은 버튼이 자동으로 숨습니다. 촬영 버튼은 아이폰 카메라로, 앨범 버튼은 사진 보관함으로 열립니다.